

Adicionar Windows 7 no domínio – Samba3

Por padrão, o Sistema Operacional Windows 7, não vem configurado para ser integrado a um domínio implantado com o serviço Samba3. Desta forma, caso possua um PDC (Primary Domain Controller) implementado utilizando o Samba3 e precise adicionar clientes utilizando Windows 7, execute os procedimentos abaixo:

1. Alterações no Linux

- Faça upgrade do servidor Linux para uma versão que de suporte ao **NTLMv2 authentication** no Samba 3.
- Realize as alterações dentro do arquivo de configuração do Samba, o **smb.conf**:

```
#####
```

```
Level2 oplocks = no
```

```
ntlm auth = Yes
```

```
lanman auth = Yes
```

```
client ntlmv2 auth = Yes
```

```
use client driver = Yes
```

```
client lanman auth = Yes
```

2. Alterações no Windows

- Realize as alterações nas políticas de segurança do Windows 7 executando o **secpol.msc** dentro do menu executar.
- Em seguida, realize as alterações dentro de: **Security Settings \ Local Policies \ Security Options \ Network Security: LAN Manager authentication level** e altere de "**Send NTLMV2 response only**" para "**Send LM & NTLM - use NTLMV2 session security if negotiated**"

3. No Regedit:

Ainda no Sistema Operacional Windows, execute o **regedit** através do menu executar e siga os processos abaixo:

Notas: Provavelmente o que não será definido são os valores DWORD, que são os objetos dentro do diretório. Para criá-las basta entrar no diretório onde deverá ficar o valor, clicar com o botão direito em uma área vazia depois novo/valor DWORD coloque o nome da chave conforme informado respeitando maiúsculas e minúsculas, feito isso, clique duas vezes na chave para definir seu valor. Marque a opção Decimal e coloque o valor informado. Caso seja necessário criar um novo diretório, clique com o botão direito no diretório pai, clique em Novo e em chave.

Obs.: Dê o nome respeitando maiúsculas e minúsculas e depois crie o valor DWORD conforme solicitado.

- Após acessar o **regedit**, crie as seguintes chaves:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

DWORD DomainCompatibilityMode = 1

DWORD DNSNameResolutionRequired = 0

- Agora o próximo passo será alterar algumas chaves de registro que já existem, são elas:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

DWORD RequireSignOrSeal = 1

DWORD RequireStrongKey = 1

- Para finalizar, feche o editor de registro e reinicie o computador. Em seguida, realize os processos padrões para adicionar a máquina no domínio.

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

contato@cnetworking.com.br